


(Erst-) Installationshinweis:



für das

dS (digitale Serviceformular)
auf dem Tablet (Android siehe Seite 2)

Sie müssen „Skyco GmbH“

in Einstellungen  vertrauen! (bei iOS)


bzw. „Einstellungen->Sicherheit“ (bei Android)



unsere Service-Hotline: **089 356136-14**

Bevor Sie das **dS** downloaden, müssen Sie in Ihrem Portal mindestens einen Mitarbeiter angelegt haben (siehe Handbuch)


Download mfv-dS - 4.0 - 28.03.2017 - 08:39

1. Wenn Sie den Download ausgelöst haben, erscheint dieses Ikon. 

2. Bitte öffnen Sie anschließend zuerst die „Einstellungen“ des iPad
3. Tippen Sie auf „Allgemein“ und dann auf „Geräteverwaltung“ 



4. Tippen Sie auf „SKYCO GmbH“



5. Tippen sie auf „SKYCO GmbH“ vertrauen
6. Ein Fenster ploppt auf: tippen Sie auf „Vertrauen“
Jetzt können Sie das digitale Serviceformular öffnen! ->



7. Wenn Sie die App geöffnet haben erscheint ein Lizenzeingabedialog
8. Geben Sie Ihre Lizenz (siehe Begrüßungsmail) ein und tippen auf die Schaltfläche (Pfeil) rechts unten.



9. Die aktive Lizenznummer wird links unten angezeigt.
10. Wählen Sie jetzt den „Mitarbeiter/Techniker“ aus und klicken dann auf „Aufträge laden“

(Erst-) Installationshinweis:

für das

dS (digitale Serviceformular)
auf dem Tablet (iPad siehe Seite 1)



In „Einstellungen->Sicherheit“ (bei Android)
den Knopf „Unbekannte Herkunft“ schieben.

unsere Service-Hotline: **089 356136-14**

Android



Bevor Sie das **dS** downloaden, müssen Sie in
Ihrem Portal mindestens einen Mitarbeiter an-
gelegt haben (siehe Handbuch)

Download mfv-dS - 1.04 - 21.03.2017 - 11:15

1. Wenn Sie den Download ausgelöst haben, erscheint dieses Ikon.



- Bitte öffnen Sie anschließend zuerst die „Einstellungen“
3. Tippen Sie auf „Sicherheit“ und dann auf „unbekannte Herkunft“



4. Wenn Sie die App geöffnet haben erscheint ein Lizenzeingabedialog
5. Geben Sie Ihre Lizenz (siehe Begrüßungsmail) ein und tippen auf die Schaltfläche (Pfeil) rechts unten.



6. Die aktive Lizenznummer wird links unten angezeigt.
7. Wählen Sie jetzt den „Mitarbeiter/Techniker“ aus und klicken dann auf „Aufträge laden“